



تطبيق Worksheet Go!

ورقة معلومات للآباء

يريد معلم/معلمة طفلك أن يقوم طفلك بحل الواجبات المنزلية باستخدام تطبيقنا Worksheet Go! . لذلك قمنا بكتابة مقدمة صغيرة لك.



التثبيت على أجهزة الكمبيوتر اللوحيّة

تطبيق Worksheet Go! تحصل عليه لأجهزة الآي باد من متجر [Apple App Store](#) ولأجهزة أندرويد اللوحية من متجر [Google Play Store](#). التطبيق مجاني.

التثبيت على أجهزة الكمبيوتر

التثبيت المباشر للتطبيق ممكن فقط على الأجهزة اللوحية. ولكن مع ما يسمى ببرنامج المحاكي، يمكن لجهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows أو macOS أن يتصرف وكأنه جهاز لوحي. ويمكن بعد ذلك تثبيت إصدار Android عبر متجر Google Play. نوصي باستخدام برنامج [BlueStacks](#) - من المعروف أن هذا المحاكي آمن وموثوق به. برنامج BlueStacks متاح لنظامي التشغيل Windows و Mac. نستطيع استخدام تطبيق Worksheet Go! للقيام بالواجبات ولم نجد به أي مشاكل حتى الآن. يمكنك بالطبع استخدام برامج محاكاة أخرى أيضًا. يرجى ملاحظة ما يلي: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول هذا في الملحق الموجود في نهاية ورقة المعلومات هذه.


بعد التثبيت

في تطبيق Worksheet Go! لا حاجة لضبط أي شيء. حيث يمكن استخدام التطبيق دون تسجيل.

على بعض أجهزة أندرويد اللوحية (مثل سامسونج) وأيضًا في برنامج المحاكي، لا تعمل خاصية قارئ الشاشة إلا إذا تم اختيار خاصية قارئ الشاشة من جوجل في إعدادات نظام أندرويد:

- افتح تطبيق الإعدادات واختر قسم الإدارة العامة.
- اختر اللغة والإدخال.
- في التلث السفلي توجد نقطة تحويل النص إلى كلام. افتح هذا الإعداد.
- هنا يمكنك اختيار محرك المفضل (نوصي به من جوجل). يمكنك أيضًا تغيير الإعدادات الأخرى، مثل اللغة وسرعة الكلام ودرجة الصوت هنا.

هذه هي الخطوات الدقيقة على أجهزة سامسونج اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد 9. على أجهزة أندرويد اللوحية الأخرى، قد تختلف الأسماء والأقسام قليلًا.

ماذا يمكن لطفلك أن يفعل باستخدام تطبيق **WORKSHEET GO**!؟

هكذا يبدو حل نموذج ورقة العمل.

يحتوي التطبيق على نموذج ورقة عمل. افتح هذه الورقة مع طفلك. يسحب الطفل الإجابات من شريط الحل بهامش الورقة السفلي إلى حقول المهام. ساعده، إذا كان الحساب صعباً للغاية. عند ملء جميع الحقول، يمكن وضع علامة على الصفحة. سيتلقى طفلك الآن تعليق يبين أن كل شيء صحيح.

تحميل أوراق العمل


سوف تتلقى من المعلم مهام مصممة لطفلك في شكل روابط أو رموز. يمكنك إجراء مسح ضوئي لرموز QR لهذه المهام مباشرة باستخدام تطبيق **Worksheet Go**!. فقط انقر على أيقونة التنزيل:



هناك، يمكنك أيضاً إدخال الرمز باليد، إذا تلقيتَه عبر رسالة نصية قصيرة، على سبيل المثال.

وظائف المساعدة

بنقرة على رمز الترس، تصل إلى وظائف المساعدة الخاصة بتطبيق **Worksheet Go**!. لا يجب عليك عادةً تغيير هذه الإعدادات!



ومع ذلك، يمكن أن تساعد وظائف المساعدة طفلك وتدعمه أثناء التعلم. قد يطلب منك المعلم/المعلمة تغيير إعدادات معينة هنا.

يجب ألا تكون المهام ثقيلة على طفلك بأكثر من وسعه.

حذف أوراق العمل القديمة

بعد فترة، سيتم جمع العديد من أوراق العمل. باستخدام الرمز الأول في الشريط، يتحول التطبيق **Worksheet Go!** إلى وضع التحديد.



يمكنك الآن وضع علامة صح زرقاء على الأوراق. ستتغير حينها الرموز الموجودة في أعلى اليمين.



باستخدام سهم الاستدارة للخلف، يمكنك إعادة أوراق العمل مرة أخرى إلى الحالة غير المُحررة. باستخدام رمز سلة المهملات، يمكنك حذف جميع أوراق العمل المحددة.

هل لديك أسئلة أخرى؟

في هذه الحالة، يرجى الاتصال بمدرسة طفلك أولاً. يعرف المعلمون/المعلمات بشكل أفضل المهام التي حدودها وأين يمكن أن تحدث المشاكل. ومع ذلك، إذا كان المعلم غير قادر على الإجابة على أسئلتك، فيمكنك الاتصال بقسم الدعم لدينا على الراحب والسعة.

والآن، نتمنى لك ولطفلك الكثير من المرح والنجاح الباهر في التعلم!

فريق المهارات المدرسية الخاص بك

الملح ق | تعليمات تثبيت برنامج BLUESTACKS

- **قم بتجهيز جهاز الكمبيوتر بدون طفلك.**
قم بتنزيل برنامج BlueStacks من الموقع الرسمي <https://www.bluestacks.com/download.html>. لا تندش، فبرنامج BlueStacks مخصص في المقام الأول للأشخاص الذين يرغبون في لعب ألعاب أجهزة الكمبيوتر اللوحية على أجهزة الكمبيوتر العادية. لذلك، تظهر رسوم متحركة من الألعاب على الموقع الإلكتروني، وأثناء التثبيت، وعند الفتح. عندما يكون المحاكى قيد التشغيل، تبدو شاشة البدء نحيفة إلى حد ما وتحتوي على إعلانات أقل*. إذا كنت تريد أن تكون مطمئنًا، فيمكنك لاحقًا فتح تطبيق Worksheet Go! لطفلك أولاً بشكل دائم.
- **قم بتثبيت تطبيق WORKSHEET GO!**
في برنامج BlueStacks، ستجد تطبيق Google Play Store مثبت مسبقًا. كما هو معتاد في تطبيق Google Play Store على أجهزة الكمبيوتر اللوحية، يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل هنا. حتى تتمكن من العثور على تطبيقنا هناك، يجب عليك إدخال الاسم الكامل بما في ذلك علامة التعجب: Worksheet Go! يبدو أن المحاكى يتطلب أكثر من الكمبيوتر اللوحي العادي. (احذر من خطر الالتباس: هناك أيضًا متجر BlueStacks Store في إصدار Windows أو مركز App-Center في إصدار Mac). لا يوجد هناك تطبيق Worksheet Go!.
- **ألا يعمل بشكل صحيح؟**
إن متجر Google Play Store يبلغك بأنه "قد لا يكون التطبيق مُحسنًا لجهازك"؟ لا توجد مشكلة. في حالة إذا لم يظهر تطبيق Worksheet Go! على الإطلاق أو ظهر إشعار في المتجر بأن التطبيق غير مناسب، يمكن إدراجه في إعدادات BlueStacks. اذهب في BlueStacks إلى أسفل اليمين على الترس (Windows) أو في الإعدادات إلى قائمة BlueStacks (macOS) وتحقق مما إذا كان تم تحت مُحسن أو متقدم تم التعيين كملف تعريف للجهاز OnePlus 5 كملف تعريف للجهاز. في بعض الأحيان لا يكون ملف التعريف هذا مرئيًا بشكل مباشر، عليك حينها التمرير أولاً عبر القائمة. إذا كان هذا صحيحًا، فلا يزال بإمكانك التحقق من الإعدادات تحت بند الشاشة: يجب ضبط التنسيق الأفقي والدقة بحيث لا تقل عن 600 بكسل على الحافة الأقصر. لا توجد مشكلة في اختيار قيمة عالية للغاية (مثل 1440 x 2560).
- **قد يعمل برنامج BlueStacks ببطء على Windows إذا لم تكن ما يسمى على الكمبيوتر خاصية البيئة الافتراضية منشطة.** يقوم حينها المحاكى بالإبلاغ عن هذا ويوجهك إلى صفحة تفسيرية توضح كيفية [تكييف هذا الإعداد مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك](#).
نوصي بإجراء هذا لكي يعمل تطبيق Worksheet Go! بسرعة وبشكل ثابت.
- **بعد تثبيت المحاكى،** يجب عليك الذهاب إلى متجر Google Play Store أيضًا مباشرةً وتثبيت خاصية قارئ الشاشة من جوجل. يجب تنشيط هذا في تطبيق إعدادات أندرويد. كيفية القيام بذلك وكل شيء آخر حول تطبيق Worksheet Go! تجده في بداية هذا الدليل.